

IMPLEMENTARE HPRINT IN CONTEXT LINUX_TS

1. Varianta HPRINT pe server pe H: in hMARFA

Este cea mai apropiata solutie de varianta comerciala,
modificare doar in scriptul de lansare.

Se foloseste doar in LAN pentru ca statia trebuie sa acceseze h:\HDATA

C:\HAMOR\TMP
hprint.exe
hwtools.exe

hMARFA, Comanda gcmd DOC_PR:

```
...
#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    SFile := h_AddPath("HPRINT"+h_StatId()+".TXT",h_FilePathes[fil_ppr])
...
#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    // hPRINT se va lansa prin spooler
    MEMOWRIT("U:\RW\SPool\hprint"+h_StatId()+".lst",;
        "[RUN]" + x_crlf +;
        "MODE=/MIN" + x_crlf +;
        "DIRECTORY=H:\HDATA\" + x_crlf +;
        "EXE=C:\HAMOR\HPRINT.EXE" + x_crlf +;
        "PARAMETERS="+h_FilePathes[fil_file] + " /d
/w"+marfp()+x_crlf)
```

2. Varianta HPRINT pe server pe U:

Recomandat daca viteza de acces este buna.

Baza de date HPRINT este pe u:\RW, inclusiv bmp-uri si
inclusiv fisier parametri se genereaza in u:\RW\HPRINT\HPRINT,
doar hPRINT.exe si hwTools.exe local.

Este mai avantajos, administrare centralizata,

U:\RW\HPRINT\HPRINT - bmp-uri, fisier parametru generat de hMARFA
TMP
SPool - comanda HPRINT pentru hwTools

C:\HAMOR\TMP
hprint.exe
hwtools.exe

hPRINT HPRINT /c
#LOGO = logo.bmp
#WATERMARK = Wm_Oblic.bmp

hPRINT Catalogul fisierelor:
ppr Parametri hPRINT p HPRINT

hMARFA, Catalogul fisierelor
ppr Parametri hPRINT M u:\RW\HPRINT\HPRINT

hMARFA, Comanda gcmd DOC_PR:

```
...
#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    SFile := h_AddPath("HPRINT"+h_StatId()+".TXT",h_FilePathes[fil_ppr])
...
#ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
    // hPRINT se va lansa prin spooler
    MEMOWRIT("U:\RW\SPool\hprint"+h_StatId()+".lst",;
```

```
"[RUN]" + x_crlf + ;
"MODE=/MIN" + x_crlf + ;
"DIRECTORY=U:\RW\" + x_crlf + ;
"EXE=C:\HAMOR\HPRINT.EXE" + x_crlf + ;
"PARAMETERS=HPRINT /d /w" + marfp() + x_crlf)
```

----- 3. Varianta HPRINT local pe C: -----

Recomandat daca viteza de acces este mai lenta.
Traficul va fi mai putin intens intre server si statie,
doar testarea spoolerului de catre hWTools (u:\RW\SPPOOL),
citirea fisierului de lansare a comenzii HPRINT,
citirea fisierului de parametri HPRINT din u:\RW\TMP

```
C:\HAMOR\HPRINT\HPRINT    contine bmp-urile
    LST
    ...
    TMP
    hprint.exe
    hwtools.exe
```

```
U:\RW\    SPOOL - aici va fi comanda de lansare HPRINT pentru hWTools
    TMP  - aici va fi fisierul de parametru HPRINT generat de hMARFA
```

```
hPRINT HPRINT /c
    #LOGO          = c:\HAMOR\HPRINT\HPRINT\logo.bmp
    #WATERMARK     = c:\HAMOR\HPRINT\HPRINT\wm_Oblic.bmp
```

```
hPRINT Catalogul fisierelor:
    ppr    Parametri hPRINT    p            U:\RW\TMP
```

```
hMARFA, Catalogul fisierelor
    ppr    Parametri hPRINT    M            u:\RW\TMP
```

```
hMARFA, Comanda gcmd DOC_PR:
...
    #ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
        SFile := h_AddPath("HPRINT"+h_StatId()+".TXT",h_FilePathes[fil_ppr])
...
    #ELSEIF x_os = "LINUX_TS"
        // hPRINT se va lansa prin spooler
        MEMOWRIT("U:\RW\SPPOOL\hprint"+h_StatId()+".lst",;
            "[RUN]" + x_crlf + ;
            "MODE=/MIN" + x_crlf + ;
            "DIRECTORY=C:\HAMOR\" + x_crlf + ;
            "EXE=C:\HAMOR\HPRINT.EXE" + x_crlf + ;
            "PARAMETERS=HPRINT /d /w" + marfp() + x_crlf)
```

----- Observatii -----

- STATION sa fie identic pe cele doua sisteme (server si statie)
- Parola sa fie identica in hMARFA si hPRINT
- ppr in hMARFA si hPRINT sa arate catre acelasi catalog fizic.
- bmp-urile daca nu sunt in catalogul ppr,
trebuie definite cu catalogul absolut.
- In HPRINT dat ca exemplu se inlocuieste aplic.dbf si company.dbf,
se inlocuiesc bmp-urile si se modifica parametri sau
se inlocuiesc HPRINT.DBF,.DBT.

- in hMARFA modificati calea la ppr si stergeti, redenumiti subcatalogul HPRINT, eventual salvati aici forma utilizata, modificati scriptul DOC_PR cu hMET2c