

Secvențele de setare ale imprimantei

1. Secvențe afișate în mod mixt, adică șir de caractere și numere hexazecimale despărțite prin virgulă.

Afișarea se face astfel:

- alfanumeric, dacă codul este caracter afișabil,
- hexazecimal, dacă codul nu este caracter afișabil.

Caracterul Escape cu cod hexa 1B este afișat ca Esc.

Cu varianta mixtă devine mai comodă definirea/modificarea secvențelor pentru hWTools (pentru tipurile de imprimante WIN și WIS).

Exemplu: Esc,t,F,Esc,f,C,o,u,r,i,e,r, ,N,e,w,00

Dacă vrem doar să semnalăm existența unui atribut, dar setarea acestuia nu necesită secvența ESC, atunci în câmpul de secvență înscriem: **00**. Astfel de situații pot apare atunci când semnalăm doar atributul, dar setarea o vom face manual.

2. Secvențe afișate în mod hexa, adică șir de numere în hexazecimal despărțite prin virgulă. Numerele hexazecimale trebuie să fie scrise obligatoriu cu două cifre.

Exemplu: 1B,01,09,0A,1B,1A

Informațiile din câmpurile *impr.*, *Port/UNC* sau *Nume impr.* și *init* se concatenează la salvare și se înscriu într-un singur câmp fizic din fișier. Aceste informații sunt convertite în caractere hexazecimale, cea ce înseamnă că fiecărui caracter alfanumeric îi va corespunde un șir de 3 caractere.

De exemplu portul LPT1 specificat se convertește astfel:

- secvența hexa înscrisă în câmp: 1B,44,4F,53,1B,64,4C,50,54,31,00,...
- secvența mixtă corespunzătoare: Esc,D,O,S,Esc,d,L,P,T,1,...

adică înainte de salvare, conținutul câmpului *impr.* este DOS,

iar în *Port/UNC* s-a completat LPT1.